



下载文件解压后，看到以下文件依次打开按步骤安装（电脑需先接上 luna）



第一步：打开第一个文件夹安装此驱动程序。



第二步：打开第二个文件夹安装此驱动程序。（和第一步操作一样，文件不同）

名称	修改日期	类型	大小
Comtrue-inc_Firmware_Update_Devic...	2024/9/18 8:45	文件夹	
Comtrue-inc_Firmware_Update_Devic...	2024/9/18 8:45	文件夹	
TANCHJIM DRIVER_setup_WHQL	2024/9/18 8:45	文件夹	
tanchjim_Tool_V1.2	2024/9/18 8:45	文件夹	
Luna 升级固件教程.docx	2024/9/12 16:12	DOCX 文档	919 KB

选择要预

Comtrue-inc_Firmware_Update_Device

文件 主页 共享 查看

Luna > LUNA AT > Comtrue-inc_Firmware_Update_Device_0ea0 > Comtrue-inc_Firmware_Update_Device

名称	修改日期	类型	大小
amd64	2024/9/12 14:36	文件夹	
x86	2024/9/12 14:36	文件夹	
DriverFiles	2016/10/4 16:43	7z Archive	3,593 KB
7zDP_LZMA.cfg	2016/10/4 16:43	CFG 文件	1 KB
7ZDP_LZMA.sfx	2016/10/4 16:43	SFX 文件	97 KB
Comtrue-inc_Firmware_Update_Device	2024/8/12 15:36	安全目录	5 KB
Comtrue-inc_Firmware_Update_Device	2016/10/4 16:43	安装信息	10 KB
dpinst	2016/10/4 16:43	Microsoft Edge ...	1 KB
dpinst32	2016/10/4 16:43	应用程序	901 KB
dpinst64	2016/10/4 16:43	应用程序	1,026 KB
dpiscat	2016/10/4 16:43	应用程序	42 KB
InstallDriver	2016/10/4 16:43	应用程序	3,690 KB
Instructions	2016/10/4 16:43	文本文档	4 KB
re-pack-files	2016/10/4 16:43	Windows 命令脚本	2 KB

14 个项目

设备驱动程序安装向导

欢迎使用设备驱动程序安装向导！

此向导帮助您安装软件驱动程序。没有这些驱动程序，有些计算机设备无法运行。

要继续，请单击“下一步”。

< 上一步(B) 下一页(N) > 取消

设备驱动程序安装向导

正在完成设备驱动程序安装向导

此计算机上成功地安装了此驱动程序。

现在您可以将设备连接到此计算机。如果此设备附有说明，请先阅读。


驱动程序名	状态
✓ libusbK Comtrue-in...	可以使用了

< 上一步(B) 完成 取消

打开文件夹安装驱动

第三步：打开第三个文件夹安装驱动，安装完成后需要重启一下电脑。

名称	修改日期	类型	大小
Comtrue-inc_Firmware_Update_Devic...	2024/9/18 8:45	文件夹	
Comtrue-inc_Firmware_Update_Devic...	2024/9/18 8:45	文件夹	
TANCHJIM DRIVER_setup_WHQL	2024/9/18 8:45	文件夹	
tanchjim_Tool_V1.2	2024/9/18 8:45	文件夹	
Luna 升级固件教程.docx	2024/9/12 16:12	DOCX 文档	919 KB



第四步：重启后打开第四个文件开始烧录。

